


Certains livres au format Epub 3 ne peuvent être lus par les liseuses Kobo lorsqu'ils sont transférés par Adobe Digital Edition 4.5. La solution à ce problème est d'utiliser la version 3 d'Adobe Digital Editions. Voici donc un petit guide qui pourra vous aider à régler le problème que vous rencontrez:

1. Désinstallez d'abord Adobe Digital Editions 4.5.
2. Installez la version 3 d'Adobe Digital Editions sur votre ordinateur. Cliquez sur cette adresse <https://www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html> et téléchargez la version 3 qui se trouve dans la section DOWNLOADS.
3. Ouvrez Adobe Digital Editions 3. Si le livre que vous n'arrivez pas à ouvrir se trouve dans votre bibliothèque, supprimez-le (Ne le retournez pas, nous le téléchargerons de nouveau par la suite).



4. Ayez en main les informations de votre compte Adobe (Courriel et mot de passe).
5. **LES ÉTAPES 5 et 6 sont obligatoires sinon vos livres ne fonctionneront pas:** Nous devons retirer l'autorisation de votre Compte Adobe dans Adobe Digital Éditions. Pour ce faire, sur PC, appuyez sur CTRL+MAJ(SHIFT)+D. Sur Mac, c'est COMMAND+SHIFT+D. Une boîte s'ouvrira. Cliquez sur Effacer l'autorisation.



6. Allez dans le menu Aide et cliquez sur Autoriser l'ordinateur. Entrez les informations de votre compte Adobe.
7. Branchez la liseuse à l'ordinateur. Cliquez sur le bouton Connecter qui apparaît à l'écran de votre liseuse. Celle-ci sera reconnue par l'ordinateur.
8. Dans Adobe Digital Editions, cliquez sur la liseuse. Cliquez ensuite sur la roue dentelée à côté de Périphériques et Effacez l'autorisation de la liseuse.
9. Cliquez de nouveau sur la roue dentelée et Autorisez de nouveau la liseuse.
10. Téléchargez les livres de nouveau et tentez de les transférer sur la liseuse.